



# Direto ao **Ponto**

## **GX Works2 – JP Version Installation Procedure Nº. DAP-QPLC-11**

*Rev. A*





### Revisões

Data da Revisão	Nome do Arquivo	Revisão
Abr/2015 (A)	DAP-QPLC-11(A)_GXW2-JP	Primeira edição



## 1. Objetivo

O objetivo desse documento é explicar como instalar uma máquina virtual em japonês para a instalação do GX Works2 em japonês.

## 2. Software

- 1 PC com sistema operacional Windows 7 ou 8, com porta USB e drive de CD.

## 3. Procedimentos


- Logue como administrador.
- Verifique a versão do windows compatível com seu software.
- Para baixar a máquina virtual gratuitamente entre no website da Microsoft:  
<http://windows.microsoft.com/pt-br/windows7/install-and-use-windows-xp-mode-in-windows-7>
- Clicando em baixar e instalar modo XP abrirá a seguinte tela:

- Mude o idioma para japonês e clique no botão vermelho Baixar.
- Feita a instalação da máquina virtual, será adicionado um item em seu menu







- Clique em Windows XP mode e abrirá um Windows em japonês em outra aba.
- Faça as configurações necessárias para que esse ambiente consiga reconhecer os drivers externos.
- Insira o disco de instalação do GX Works2 em japonês.



- Abra manualmente o conteúdo da mídia inserida. Tecele + E. Abrirá a janela do Windows Explorer, onde encontra-se o dispositivo de CD.




- Clique e Setup.exe.
- Inicialará a instalação do software.
- A primeira tela será:




- Clique em OK. A próxima tela será apresentada:






- Clique no item em negrito **次へ (N)>** e aparecerá a tela para inserção do seu nome, de sua empresa e do ID do software.




- Clique em **次へ (N)>**. A tela para escolha do local de instalação será apresentada.



- Clique novamente em . Mais uma tela com seus dados serão apresentados e clique novamente em .





- Inicialará a instalação do software. Quando finalizada a instalação sem nenhum erro aparecerá a seguinte tela.



- Clique em OK. A tela acima pede para que seja inserido o disco 2 de instalação para a instalação dos manuais. Após clicar em OK, outra mensagem é apresentada, indicando que para programar CPUs do tipo A, Safety, etc é necessário instalar o GX Developer, que se encontra no Disco2 também.



- Clicando em OK outra tela de confirmação aparecerá. Clicando em  será apresentada uma tela (Bloco de notas) com dados de instalação como pode ser visto abaixo.





- Fechando o bloco de notas clique em  para finalizar a instalação.

